


本节内容

调度的概念、层次

王道考研/CSKAOYAN.COM

1



2

调度的基本概念



当有一堆任务要处理，但由于资源有限，这些事情没法同时处理。这就需要确定某种规则来决定处理这些任务的顺序，这就是“调度”研究的问题。

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

调度的三个层次——高级调度



作业后备队列

作业：一个具体的任务
用户向系统提交一个作业 ≈ 用户让操作系统启动一个程序（来处理一个具体的任务）


简化理解：好几个程序需要启动，到底先启动哪个

高级调度（作业调度）。按一定的原则从外存的作业后备队列中挑选一个作业调入内存，并创建进程。每个作业只调入一次，调出一次。作业调入时会建立PCB，调出时才撤销PCB。

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

调度的三个层次——低级调度




低级调度（进程调度/处理机调度） —— 按照某种策略从就绪队列中选取一个进程，将处理机分配给它。

进程调度是操作系统中最基本的一种调度，在一般的操作系统中都必须配置进程调度。进程调度的频率很高，一般几十毫秒一次。

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

调度的三个层次——中级调度




内存不够时，可将某些进程的数据调出外存。等内存空闲或者进程需要运行时再重新调入内存。

暂时调到外存等待的进程状态为**挂起状态**。被挂起的进程PCB会被组织成**挂起队列**

中级调度（内存调度） —— 按照某种策略决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存。一个进程可能会被多次调出、调入内存，因此**中级调度**发生的频率要比高级调度更高。

王道考研/CSKAOYAN.COM

6



7

三层调度的联系、对比

	要做什么	调度发生在..	发生频率	对进程状态的影响
高级调度 (作业调度)	按照某种规则，从后备队列中选择合适的作业将其调入内存，并为其创建进程	外存→内存 (面向作业)	最低	无→创建态→就绪态
中级调度 (内存调度)	按照某种规则，从挂起队列中选择合适的进程将其数据调回内存	外存→内存 (面向进程)	中等	挂起态→就绪态 (阻塞挂起→阻塞态)
低级调度 (进程调度)	按照某种规则，从就绪队列中选择一个进程为其分配处理器	内存→CPU	最高	就绪态→运行态

王道考研/CSKAOYAN.COM

8

