

本节内容

生产者消费者问题

王道考研/CSKAOYAN.COM

问题描述

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）

生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。

只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。


缓冲区没满→生产者生产

只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。

缓冲区没空→消费者消费

缓冲区是临界资源，各进程必须互斥地访问。

互斥关系



王道考研/CSKAOYAN.COM

问题分析


系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）

生产者、消费者共享一个**初始为空、大小为n的缓冲区**。

只有**缓冲区没满时**，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。→ 缓冲区没满 → 生产者生产

只有**缓冲区不空时**，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。→ 缓冲区没空 → 消费者消费

缓冲区是临界资源，各进程必须**互斥地访问**。→ 互斥关系



PV操作题目分析步骤：

1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程，分析它们之间的同步、互斥关系。
2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
3. 设置信号量。并根据题目条件确定信号量初值。（互斥信号量初值一般为1，同步信号量的初值要看对应资源的初始值是多少）

王道考研/CSKAOYAN.COM

问题分析


系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）

生产者、消费者共享一个**初始为空、大小为n的缓冲区**。

只有**缓冲区没满时**，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。→ 缓冲区没满 → 生产者生产

只有**缓冲区不空时**，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。→ 缓冲区没空 → 消费者消费



缓冲区是临界资源，各进程必须**互斥地访问**。→ 互斥关系



```

semaphore mutex = 1;           //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;          //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;           //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
    
```

王道考研/CSKAOYAN.COM



知识回顾与重要考点


PV 操作题目的解题思路：

1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程，分析它们之间的同步、互斥关系。
2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
3. 设置信号量。设置需要的信号量，并根据题目条件确定信号量初值。（互斥信号量初值一般为1，同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少）

生产者消费者问题是一个互斥、同步的综合问题。

对于初学者来说最难的是发现题目中隐含的两对同步关系。

有时候是消费者需要等待生产者生产，有时候是生产者要等待消费者消费，这是两个不同的“一前一后问题”，因此也需要设置两个同步信号量。



易错点：实现互斥和实现同步的两个P操作的先后顺序（死锁问题）

王道考研/CSKAOYAN.COM

问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区，消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的“产品”理解为某种数据）
生产者、消费者共享一个**初始为空、大小为n的缓冲区**。
只有缓冲区没满时，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。
只有缓冲区不空时，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。
缓冲区是临界资源，各进程必须**互斥地访问**。

刚开始空闲缓冲区的数量为n，
同步关系。缓冲区满时，生产者要等待消费者取走产品

同步关系。缓冲区空时（即没有产品时），消费者要等待生产者放入产品
互斥



如何用信号量机制（P、V操作）实现生产者、消费者进程的这些功能呢？
信号量机制可实现互斥、同步、对一类系统资源的申请和释放。

设置初值为1的互斥信号量

设置初值为0的同步信号量（实现“一前一后”）

设置一个信号量，初始值即为资源的数量
(本质上也属于“同步问题”，若无空闲资源，则申请资源的进程需要等待别的进程释放资源后才能继续往下执行)

生产者每次要消耗（P）一个空闲缓冲区，并生产（V）一个产品。
消费者每次要消耗（P）一个产品，并释放一个空闲缓冲区（V）。
往缓冲区放入/取走产品需要互斥。

王道考研/CSKAOYAN.COM

PV操作题目分析步骤：

1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程，分析它们之间的同步、互斥关系。
2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
3. 设置信号量。设置需要的信号量，并根据题目条件确定信号量初值。
1，同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少

问题分析

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程，生产者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。（注：这里的生产者、消费者共享一个**初始为空、大小为n的缓冲区**。只有**缓冲区没满时**，生产者才能把产品放入缓冲区，否则必须等待。只有**缓冲区不空时**，消费者才能从中取出产品，否则必须等待。缓冲区是临界资源，各进程必须**互斥地访问**。

刚开始空闲缓冲区的数量为n，非空缓冲区（产品）的数量为0。消费者要等待生产者放入产品。

同步关系。缓冲区满时，生产者要等待消费者取走产品。

同步关系。缓冲区空时（即没有产品时），消费者要等待生产者放入产品。



如何用信号量机制（P、V操作）实现生产者、消费者进程的这些功能呢？
信号量机制可实现互斥、同步、对一类系统资源的申请和释放。

设置初值为1的互斥信号量

设置初值为0的同步信号量（实现“一前一后”）

设置一个信号量，初始值即为资源的数量（本质上也属于“同步问题”，若无空闲资源，则申请资源的进程需要等待别的进程释放资源后才能继续往下执行）

```
semaphore mutex = 1;           //互斥信号量，实现对缓冲区的互斥访问
semaphore empty = n;           //同步信号量，表示空闲缓冲区的数量
semaphore full = 0;            //同步信号量，表示产品的数量，也即非空缓冲区的数量
```

王道考研/CSKAOYAN.COM